



Internet sem fios PTE (primeira vez) – Windows Vista



1. Verificar se o computador está actualizado com o Service Pack 1 (ou 2)
Iniciar > Painel de controlo > Vista clássica > Sistema
Se não tiver o service pack 1 ou 2, vá a iniciar > todos os programas > windows update e actualize o seu computador.
Voltar ao ponto 1.
2. Para utilizar a rede sem fios é necessário ter username/password, ter a placa da rede sem fios ligada e ter em atenção que poderá que desactivar o seu antivírus (especialmente o Panda).
3. Iniciar > Ligar a.
4. Na janela “Ligar a uma rede”, clicar em baixo em “Configurar uma ligação ou rede”.
5. Escolher a 3.ª opção “Ligar manualmente a uma rede sem fios”
6. Introduzir as seguintes informações para a rede sem fios:
Nome de rede: minedu
Tipo de segurança: WPA2-Enterprise
Tipo de encriptação: AES
Colocar um visto (✓) em: Iniciar automaticamente esta ligação
Colocar um visto (✓) em: Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir
Clicar em seguinte.
7. Clicar na opção “Alterar definições de ligação”
8. Na janela seguinte seleccionar o separador Segurança e:
Escolher o método de autenticação: Microsoft: EAP protegido (PEAP)
Colocar um visto (✓) em: Informações de utilizador na cache para ligações futuras à rede
Clicar em “Definições...”
9. Na Janela Propriedade de EAP protegidas
Retirar o visto em: Validar certificado do servidor
Seleccionar o método de autenticação: Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAPv2)
Colocar um visto (✓) em: Permitir religação rápida
Clicar em configurar...
10. Nas propriedades do EAP-MSCHAPv2
Desactivar a opção de utilizar automaticamente o login/password do Windows.
11. Confirmar as configurações efectuadas clicando em OK em todas as janelas abertas usadas para a configuração da rede.
12. Activar antivírus e firewalls (caso se tenha desativado algum software que estivesse a bloquear o processo de autenticação).
13. O Windows pesquisa a rede configurada e ao detectá-la pede os dados de autenticação. Clicar na mensagem/balão que aparece em baixo à direita.
14. Introduzir o seu username e password, deixando o terceiro campo Logon domain em branco. Fazer ok e reparar se os computadores à direita em baixo têm bola.



1. Verificar se o computador está actualizado com o Service Pack 3
Iniciar > Painel de controlo > Sistema
Se não tiver o service pack 3, vá a iniciar > todos os programas > windows update e actualize o seu computador.
Voltar ao ponto 1.
2. Para utilizar a rede sem fios é necessário ter username/password, ter a placa da rede sem fios ligada e ter em atenção que poderá que desactivar o seu antivírus (especialmente o Panda).
3. Iniciar > Painel de controlo. Abrir as ferramentas administrativas e depois Serviços. Procurar a opção “Configuração Automática com fios” e clicar duas vezes. No separador Geral escolher o tipo de arranque “Automático” e clicar em Iniciar. Esperar 10 segundos. Clicar em ok. Fechar todas as janelas.
4. Iniciar > Ligar a > Mostrar todas as ligações.
5. Clicar com o botão direito do rato em cima “Ligação de rede SEM fios” e escolher “Propriedades”. Escolher o separador Redes sem fios e clicar em Adicionar...
6. No separador Associação, preencher os seguintes campos:
Nome de rede (SSID): minedu
Colocar um visto (✓) em: Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir
Autenticação de rede: WPA
Encriptação de dados TKIP
7. No separador seguinte, autenticação:
Tipo de EAP: EAP protegido (PEAP)
Deixar sem visto: Autenticar como computador quando a informação de computador estiver disponível
Deixar sem visto: Autenticar como convidado quando a informação de utilizador ou de computador estiver disponível
8. Clicar no botão Propriedades
Retirar o visto em: Validar certificado do servidor
Colocar um visto (✓) em: Permitir religação rápida
Seleccionar o método de autenticação: Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAPv2)
Clicar no botão configurar
9. Na propriedade de EAP MSCHAPv2
Desactivar a opção de utilizar automaticamente o login/password do Windows.
10. Confirmar as configurações efectuadas clicando em OK em todas as janelas abertas usadas para a configuração da rede.
11. Activar antivírus e firewalls (caso se tenha desativado algum software que estivesse a bloquear o processo de autenticação).
12. O Windows pesquisa a rede configurada e ao detectá-la pede os dados de autenticação. Clicar na mensagem/balão que aparece em baixo à direita.
13. Introduzir o seu username e password, deixando o terceiro campo Logon domain em branco.

Internet sem fios PTE (primeira vez) – Windows 7



Iniciar > Painel de Controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha > Gerir redes sem fios > Adicionar > Criar manualmente um perfil de rede


Seguir os passos da configuração windows vista

Internet sem fios PTE (primeira vez) – Windows 8

1. Clique com o botão do lado direito do rato sobre o ícone  que se encontra no canto inferior direito do Ambiente de trabalho
2. Selecione **Abrir o Centro de Rede e Partilha**
3. Clique na opção **Configurar uma nova ligação ou rede** e depois selecione a opção **Ligar manualmente a uma rede sem fios**
4. Nome de rede: **minedu**
Tipo de segurança: **WPA2-Enterprise**
Tipo de encriptação: **AES**
Ative as duas opções e faça seguinte
5. Clique na opção **Alterar definições de ligação**
6. No separador **Ligação** ative **Ligar automaticamente quando esta rede estiver ao alcance** e **Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir o nome (SSID)**.
7. No separador **Segurança**, selecione as seguintes opções:
Tipo de segurança: **WPA2-Enterprise**
Tipo de encriptação: **AES**
Método de autenticação de rede: **Microsoft:EAP-TTLS**
8. Clique em **OK** em todas as janelas
9. Ligue à rede **minedu** e introduza as suas credenciais da rede

Aceder à rede PTE (sem fios e física) – seguintes vezes

1. Quando ligar o computador após escolher o utilizador “Aluno” ou “Professor”, clicar rapidamente na mensagem/balão que aparece no canto inferior direito.





2. Introduzir o seu username e password, deixando o terceiro campo Logon domain em branco.



3. Fazer ok e reparar se os computadores apresentam o acesso à rede.



Nota: Se não tiver conseguido fazer os passos anteriores, clicar duas vezes no Internet explorer e reparar novamente na mensagem/ balão do canto inferior direito ou terminar a sessão e voltar a iniciar.

Internet sem fios PTE – Android



1. Ativar o acesso wi-Fi no smartphone.
2. Adicionar rede wi-fi.
3. No SSID colocar **minedu**, na segurança **802.1x Enterprise** e no Método EAP a opção **PEAP**.
4. Em baixo, preencher o campo Identidade e Identidade Anónima com o login e palavra-passe respetiva.